

MikroTik czasowe przekierowanie dla niepłacących v2

1) Na samym początku musimy dodać adresy które chcemy żeby były blokowane do **Address Lists**, czyli logujemy się do MikroTika, z menu bocznego wybieramy IP → Firewall, następnie przechodzimy do zakładki **Address Lists** i klikamy dodanie nowej pozycji,




2) W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę adres listy np. *PlatnoscInfo* i określamy adres IP którego ma to dotyczyć,




Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

3) Kolejno przechodzimy do zakładki **NAT** i dodajemy nową pozycje przekierowania klienta na stronę techniczną np. blokada płatności,




4) Teraz w zakładce **General** określamy żeby wszystkie zapytania z na port 80 klienta zostały przekierowane na określony przez Nas IP i port:

- **Chain**: *dstnat*,
- **Protocol**: *6 (tcp)*,
- **Dst. Port**: *80*,



Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

5) Kolejno w zakładce **Advanced** określamy **Src. Address List** na *PlatnoscInfo*, dzięki temu z tej listy będą pobierane adresy IP klientów do blokady, oraz pole Random gdzie określany w procentach np. 10% zapytań będzie przekierowanych na stronę techniczną.




6) Ostatnia zakładka jaką musimy określić to Action:


- **Action**: *dst-nat,*
- **To Addresses**: *192.168.10.50*, (testowo możemy określić adres IP naszego routera)
- **To Ports**: *85*,

Pola **To Addresses** oraz **To Ports** określają adres IP i port na który ma być robione przekierowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie *vhost* na apache gdzie będzie Nasza strona techniczna.

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.




7) Teraz sprawdzamy czy pozycja została poprawnie dodana,



8) I otwieramy jakąś stronę żeby zobaczyć czy działa przekierowanie,

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.



Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.